

MATFOR FLOATING & CLASSROOM LICENSE インストール ガイド

Windows 版のインストール

License Server のインストール

1. License Server のマシンで、[license_server.exe](http://www.ancad.com/activation.php) (<http://www.ancad.com/activation.php> からダウンロードしてください) を起動します。
2. マシンの必要な情報 (Ethernet Address/ Host Name) を取得します。
以下のようにコマンド プロンプトから実行します。
 - I. `C:\Program Files\AnCAD\License Server` ディレクトリに移動します。
 - II. `Imtools` を実行して、Ethernet Address および Host Name を取得します。
3. 以下の製品情報を取得します：
 - I. コンパイラ バージョン
 - II. OS
 - III. 各バージョンのライセンス数
4. License Server のライセンス ファイルを取得します。
 - I. MATFOR のオンライン製品登録ページ (http://www.ancad.com/activation_float.php) に必要事項を入力します。
 - II. License Server のライセンス ファイルが 24 時間以内に指定の email アドレスに送付されます。
5. ライセンス ファイル xxx.lic を `<AnCAD>\License Server` ディレクトリに保存します。
6. コマンド プロンプトで、以下のコマンドを実行して、License Server を起動します：
`Imgrd -c xxx.lic`

Windows クライアント コンピュータの設定

1. クライアント マシンに MATFOR をインストールします。
2. [スタート] -> [プログラム] -> [MATFOR4] -> [Utilities] -> [Register MATFOR] を選択します。
3. [Registration Window] で [Network License] を選択します。
4. 空白に License Server の Host Name または IP Address を入力します。(IP Address は、License Server で、コマンド プロンプトで `Imhostid -internet -n` を実行して、取得します。)

Linux 版のインストール

License Server のインストール

1. License Server のマシンで、[License Server](#) (<http://www.ancad.com/activation.php> からダウンロードしてください) を起動します。
`tar xzf license_server.tar.gz -c /usr/lib`
2. マシンの必要な情報 (Ethernet Address/ Host Name) を取得します。
以下のようにコマンド シェルから実行します。
 - I. `/usr/lib/matfor_licsvr` ディレクトリに移動します。
 - II. `./lmhostid -n` を実行して、Ethernet Address を取得します。
 - III. `./lmhostid -hostname -n` を実行して、Host Name を取得します。
3. 以下の製品情報を取得します：
 - I. コンパイラ バージョン
 - II. OS
 - III. 各バージョンのライセンス数
4. License Server のライセンス ファイルを取得します。
 - I. MATFOR のオンライン製品登録ページ (http://www.ancad.com/activation_float.php) に必要事項を入力します。
 - II. License Server のライセンス ファイルが 24 時間以内に指定の email アドレスに送付されます。
5. ライセンス ファイル `xxx.lic` を `/usr/lib/matfor_licsvr` ディレクトリに保存します。
6. コマンド シェルで、で、以下のコマンドを実行して、License Server を起動します：
`lmgrd -c xxx.lic`

Linux クライアント コンピュータの設定

1. クライアント マシンに MATFOR をインストールします。
2. `/usr/lib/matfor4` ディレクトリに移動して、`./reg_xxx` を実行します。
3. [Registration Window] で [Network License] を選択します。
4. 空白に License Server の Host Name または IP Address を入力します。(IP Address は、License Server で、コマンド プロンプトで `lmhostid -internet -n` を実行して、取得します。)