

# ActivePDF Meridian インストールガイド



エクセルソフト株式会社

[www.xlssoft.com](http://www.xlssoft.com)

## はじめに

このたびは、ActivePDF 製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品のインストール前に、以下の説明を必ずお読みください。

## 1. 動作環境

システム要件の詳細は、製品の[リリースノート](#)でご確認ください。

### 必要なオペレーティング システム

#### サーバー

- Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Microsoft® Windows Server® 2012
- Microsoft® Windows Server® 2016
- Microsoft® Windows Server® 2019

#### クライアント

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 10

### 必要なハードウェア

#### サーバー

- メモリ : 350 MB 以上
- ハードディスクの空き容量 : 175 MB 以上

#### クライアント

- メモリ : 256 MB 以上
- ハードディスクの空き容量 : 25 MB 以上


### その他

- Microsoft .NET 3.5 Framework 以上 (システム上に存在しない場合、自動的にインストールされます。)


## 2. 製品のインストール

**注意:** インストールはシステムの管理者権限を持つユーザーで実行する必要があります。


1. ダウンロードサイトよりダウンロードしたインストーラをダブルクリックしてインストールを開始します。
2. インストーラを起動すると、まずシリアル番号を入力するダイアログが表示されます。シリアル番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。



3. アクティベーションが始まります。




4. ライセンスのアクティベーションが完了すると、以下メッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックします。




5. インターネットへ接続できないマシンの場合や ActivePDF 社のライセンス サーバーにアクセスできない場合は、“Error during activation : (12007) サーバー名またはアドレスは解決されませんでした” のメッセージが表示されます。オフラインでのアクティベーション方法については、『[ライセンス マネージャーご利用ガイド](#)』をご参照ください。


6. [Done] ボタンをクリックして、製品のインストールを継続してください。




7. [Welcome] ダイアログが表示されます。[Next] ボタンをクリックします。




8. ライセンス規約を確認します。ライセンス規約に同意する場合は、[I agree to the terms of this license agreement] を選択し、[Next] ボタンをクリックします。ライセンス規約に同意できない場合は、インストールを中断してください。




9. ユーザー情報を入力して [Next] ボタンをクリックします。
10. インストール先のディレクトリを確認して、[Next] ボタンをクリックします。




11. ショートカット フォルダーの作成先を指定し、[Next] ボタンをクリックします。




12. インストール情報を確認して、[Next] ボタンをクリックします。



13. インストールするヘルプドキュメントを選択します。[Next] ボタンをクリックすると製品のインストールが開始されます。




14. 製品のインストール前に、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージがインストールされます。このパッケージは ActivePDF 製品のバージョン 2009 以降の実行に必要なライブラリです。
15. Microsoft .NET 3.5 Framework がシステム上に存在しない場合、インストールが行われます。
16. 製品のインストールが開始され、進捗状況が表示されます。
17. 次に規定のプリンターを作成する画面が表示されます。[Yes] を選択すると規定の共有プリンターを作成できます。どちらかを選択し、[Next] をクリックします。




**注意:** 規定のプリンターがすでに存在する場合は、初期設定にリセットされます。これらの設定は、ActivePDF ユーザーインターフェイスを使用して変更することができます。

18. インストールが完了すると、下記のダイアログが表示されます。[Finish] ボタンをクリックしてインストール処理を完了します。



19. 次に、License Manager のインストールを促すメッセージが表示されますので、[はい] をクリックして、License Manager をインストールします。



20. License Manager のインストールが終了すると、製品のインストールは完了です。

### 3. 製品のアンインストール

本製品のアンインストールを行う場合は、スタートメニューより [すべてのプログラム] – [activePDF] – [Meridian] – [Uninstall Meridian] を実行してください。起動したアンインストールウィザードの [Next] ボタンをクリックすると、アンインストールが開始されます。

[Uninstall Meridian] ではライセンスマネージャーはアンインストールされません。アンインストールする場合は、スタートメニューより [activePDF License Manager] – [Uninstall] を実行してください。

#### 【重要】

製品を別のマシンへ移行する場合や、OS の再インストール、ハードディスクの交換を行う場合は、初めに登録した製品ライセンスを解除してください。

### 4. ActivePDF Meridian 関連ドキュメント

ActivePDF Meridian API リファレンス (英語)

[https://documentation.activepdf.com/Toolkit/Toolkit\\_API/index.htm](https://documentation.activepdf.com/Toolkit/Toolkit_API/index.htm)

ActivePDF Meridian クイックスタート ガイド (英語)

[https://documentation.activepdf.com/Meridian/meridian\\_qs/index.htm](https://documentation.activepdf.com/Meridian/meridian_qs/index.htm)

ActivePDF Meridian ナレッジベース (英語)

<https://support.activepdf.com/support/solutions/35000139123>

ActivePDF License Manager リファレンス (英語)

[https://documentation.activepdf.com/License\\_Manager/Default.htm](https://documentation.activepdf.com/License_Manager/Default.htm)

## 5. テクニカル サポート

本テクニカル サポートは、E メールベースでの提供となっております。テクニカル サポートへのご依頼は、以下の専用フォームより受け付けており、受け付け順で対応させていただいております。

- 製品のテクニカル サポートについて

<https://www.xlsoft.com/jp/products/activepdf/support.html>

- お問い合わせフォーム

[https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft\\_form.html](https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html)

---

お問い合わせ先:

### エクセルソフト株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F

Tel: 03-5440-7875 Fax: 03-5440-7876

営業部: xlsoftkk@xlsoft.com

---

© 1998-2021 XLsoft Corporation. 掲載記事の無断転載を禁じます。