

ActivePDF Toolkit および Toolkit Ultimate 評価版インストールガイド



エクセルソフト株式会社

www.xlssoft.com

はじめに

ActivePDF 製品の評価版をご利用いただきありがとうございます。製品のインストール前に、以下の説明を必ずお読みください。

1. 動作環境

システム要件の詳細は、製品の[リリースノート](#)でご確認ください。

必要なオペレーティング システム

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Microsoft® Windows Server® 2016
- Microsoft® Windows Server® 2019
- Microsoft® Windows® 10

必要なハードウェア


- メモリ : 128 MB 以上
- ハードディスクの空き容量 : 100 MB 以上

その他


- .NET 環境で使用するには、.NET スクリプト環境で ActivePDF 社の提供している .NET 環境用の DLL ファイルを参照する必要があります。詳細は、製品付属の [API リファレンス](#) [Technical Reference] - [Using Toolkit in .NET] をご参照ください。
- Windows Server 2012 へインストールする場合、以下の 2 つの Microsoft Update を適用する必要があります。詳細は[こちらのページ](#)をご参照ください。
 - KB2919442 (Windows8.1-KB2919442-x64.msu)
 - KB2919355 (clearcompresssionflag.exe および Windows8.1-KB2919355-x64.msu)

2. 製品のインストール

1. ダウンロードサイトよりダウンロードしたインストーラをダブルクリックしてインストールを開始します。
2. シリアル番号を入力するダイアログが表示されます。ActivePDF 製品ダウンロードページ上記に表示されてあるシリアル番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。




3. 評価版のシリアル番号のインストールが完了した旨のメッセージが表示されます。[Done] ボタンをクリックします。




4. [Welcome] ダイアログが表示されたら、[Next] をクリックします。



5. ライセンス規約を確認します。ライセンス規約に同意する場合は、[I agree to the terms of this license agreement] を選択し、[Next] ボタンをクリックします。ライセンス規約に同意できない場合は、インストールを中断してください。




6. ユーザー情報を入力して、[Next] ボタンをクリックします。
7. インストール先のディレクトリを確認して、[Next] ボタンをクリックします。




8. インストールする DLL とバイナリを選択する画面が表示されます。インストールするファイル


を確認して、[Next] ボタンをクリックします。




9. インストール情報を確認して、[Next] ボタンをクリックします。



10. インストールが開始され、進捗状況が表示されます。インストールが完了すると、下記のダイアログが表示されます。[Finish] ボタンをクリックしてインストール処理を完了します。



11. 次に、License Manager のインストールを促すメッセージが表示されますので、[はい] をクリックして、License Manager をインストールします。



12. License Manager のインストールが終了すると、製品のインストールは完了です。

3. ActivePDF Toolkit を使って PDF を編集するには

以下のページで ActivePDF Toolkit のサンプル コードが紹介されていますので、ご活用ください。

ActivePDF Examples site

<https://github.com/ActivePDF/Toolkit>

ActivePDF Toolkit のメソッドおよびプロパティの詳細は、「[Toolkit API Reference \(英語\)](#)」をご参照ください。

4. 製品のアンインストール

製品をアンインストールする場合は、Windows の [スタート] ボタンから [すべてのプログラム] – [activePDF] – [Toolkit] – [Uninstall Toolkit] を選択して、ウィザードを実行してください。または、Windows の [プログラムと機能] の一覧からプログラムを選択してアンインストールを行ってください。

5. ActivePDF Toolkit 関連ドキュメント

ActivePDF Toolkit API リファレンス (英語)

https://documentation.activepdf.com/Toolkit/Toolkit_API/index.htm

ActivePDF Toolkit サンプル コード (英語)

<https://github.com/ActivePDF/Toolkit>

ActivePDF Toolkit ナレッジベース (英語)

<https://support.activepdf.com/support/solutions/35000139126>

ActivePDF License Manager リファレンス (英語)

https://documentation.activepdf.com/License_Manager/Default.htm

6. テクニカル サポート

本テクニカル サポートは、E メールベースでの提供となっております。テクニカル サポートへのご依頼は、以下の専用フォームより受け付けており、受け付け順で対応させていただいております。

- 製品のテクニカル サポートについて

<https://www.xlsoft.com/jp/products/activepdf/support.html>

- お問い合わせフォーム

https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html

お問い合わせ先:

エクセルソフト株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F

Tel: 03-5440-7875 Fax: 03-5440-7876

営業部: xlsoftkk@xlsoft.com

Copyright © 1998-2021 XLsoft Corporation. 掲載記事の無断転載を禁じます。