

ActivePDF WebGrabber インストールガイド



エクセルソフト株式会社

www.xlssoft.com

はじめに

このたびは、ActivePDF 製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品のインストール前に、以下の説明を必ずお読みください。

1. 動作環境

システム要件の詳細は、製品の[リリースノート](#)でご確認ください。

必要なオペレーティング システム

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Microsoft® Windows Server® 2016
- Microsoft® Windows Server® 2019

必要なハードウェア


- メモリ : 350 MB 以上
- ハードディスクの空き容量 : 175 MB 以上

その他


- Microsoft .Net Framework 4.6.2
- Microsoft Internet Explorer 11 以上

2. 製品のインストール


1. Windows Server 2012 R2 以降の OS にインストールする場合は、初めに WebGrabber 用のユーザー アカウントを作成します。
2. Windows に Admin ユーザーでログインし、WebGrabber 用のユーザーアカウントを作成します。
3. 作成したユーザーアカウントを Remote Desktop Users グループに所属させ、リモート接続の許可を有効にします。
4. 次に、ダウンロードサイトよりダウンロードしたインストーラをダブルクリックしてインストールを開始します。
5. インストーラを起動すると、まずシリアル番号を入力するダイアログが表示されます。シリアル番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。



6. アクティベーションが始まります。




7. ライセンスのアクティベーションが完了すると、以下メッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックします。



インターネットへ接続できないマシンの場合や ActivePDF 社のライセンス サーバーにアクセスできない場合は、“Error during activation : (12007) サーバー名またはアドレスは解決されませんでした” のメッセージが表示されます。オフラインでのアクティベーション方法については、[『ライセンス マネージャーご利用ガイド』](#)をご参照ください。


8. [Done] ボタンをクリックして、製品のインストールを継続してください。




9. [Welcome] 画面が表示されたら、[Next] をクリックします。




10. ライセンス規約を確認します。ライセンス規約に同意する場合は、[I agree to the terms of this license agreement] を選択し、[Next] ボタンをクリックします。ライセンス規約に同意できない場合は、インストールを中断してください。



11. ユーザー情報を入力して、[Next] ボタンをクリックします。
12. インストール先のディレクトリを確認して、[Next] ボタンをクリックします。




13. インストール情報を確認して、[Next] ボタンをクリックします。



14. インストールが開始され、進捗状況が表示されます。

15. 次に WebGrabber が Internet Explorer を起動するために必要なユーザー情報を入力します。
ここで、手順 2、3 で作成したユーザー アカウントの情報を入力します。




ローカル環境で使用する場合は、[Domain] に". (ピリオド)" を入力します。

16. インストールが完了すると、下記の画面が表示されます。製品のインストールが完了します [Finish] ボタンをクリックしてインストール処理を完了します。



17. 次に、License Manager のインストールを促すメッセージが表示されますので、[はい] をクリックして、License Manager をインストールします。



18. License Manager のインストールが終了すると、製品のインストールは完了です。

3. ActivePDF WebGrabber を使って PDF を生成するには

以下のページで ActivePDF WebGrabber のサンプル コードが紹介されていますので、ご活用ください。このページの左側のメニューから項目を選択すると、C#、VB.NET、ASP、VBS などのサンプルコードをご覧いただけます。

サンプル コード紹介ページ

<https://github.com/ActivePDF/WebGrabber>

ActivePDF WebGrabber のメソッドおよびプロパティの詳細は、「[WebGrabber API Reference \(英語\)](#)」をご参照ください。

4. 製品のアンインストール

製品をアンインストールする場合は、Windows の [スタート] ボタンから [すべてのプログラム] - [activePDF] - [WebGrabber] - [Uninstall WebGrabber] を選択して、ウィザードを実行ください。または、Windows の [プログラムと機能] の一覧からプログラムを選択してアンインストールを行ってください。

5. ActivePDF WebGrabber 関連ドキュメント

ActivePDF WebGrabber API リファレンス (英語)

https://documentation.activepdf.com/WebGrabber_API/index.htm

ActivePDF WebGrabber サンプル コード (英語)

<https://github.com/ActivePDF/WebGrabber>

ActivePDF WebGrabber ナレッジベース (英語)

<https://support.activepdf.com/support/solutions/35000139131>

ActivePDF License Manager リファレンス (英語)

https://documentation.activepdf.com/License_Manager/Default.htm

6. テクニカル サポート

本テクニカル サポートは、E メールベースでの提供となっております。テクニカル サポートへのご依頼は、以下の専用フォームより受け付けており、受け付け順で対応させていただいております。

- 製品のテクニカル サポートについて

<https://www.xlsoft.com/jp/products/activepdf/support.html>

- お問い合わせフォーム

https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html

お問い合わせ先:

エクセルソフト株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F

Tel: 03-5440-7875 Fax: 03-5440-7876

営業部: xlsoftkk@xlsoft.com

Copyright © 1998-2021 XLsoft Corporation. 掲載記事の無断転載を禁じます。