

ActivePDF DocConverter インストールガイド



エクセルソフト株式会社

www.xlssoft.com

はじめに

このたびは、ActivePDF 製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品のインストール前に、以下の説明を必ずお読みください。

1. 製品のユーザー登録

製品をご登録することで、メンテナンス&サポート プラン期間内に次のサービスをご利用いただけます。

- 製品最新情報の入手
- 技術サポート

ユーザー登録は、エクセルソフト ユーザー登録サイトでご登録ください。

<https://www.xlsoft.com/jp/products/register/index.html>

2. DocConverter 10.x の動作環境

必要なオペレーティング システム

- Microsoft Windows Server 2008 R2 または
- Microsoft Windows Server 2012 R2 または
- Microsoft Windows Server 2016

必要なハードウェア

- メモリ : 512 MB 以上
- ハードディスクの空き容量 : 150 MB 以上

その他

- .NET Framework 4.6.2
- LibreOffice 5.4.4 (推奨。製品のインストール時にインストール可能です。)
- Microsoft Office* 2007、2010、2013、または 2016
- Fuji Xerox DocuWorks* 7.2.1 (DocuWorks ファイルを変換する場合)
- Corel WordPerfect* X5, X6, and X7 (WordPerfect 15, 16, 17) (WordPerfect のファイルを変換する場合)

* 上記アプリケーションは、DocConverter のインストール前にインストールしてください。

- 製品のインストール時には、ローカルの Administrator 権限のユーザーアカウントを使用してください。


【重要】

Windows Server 2012 へインストールする場合、以下の 2 つの Microsoft Update を適用する必要があります。詳細は[こちらのページ](#)をご参照ください。


- o KB2919442 (Windows8.1-KB2919442-x64.msu)
- o KB2919355 (clearcompressionflag.exe および Windows8.1-KB2919355-x64.msu)

3. 製品のインストール

1. ダウンロードサイトよりダウンロードしたインストーラをダブルクリックしてインストールを開始します。
2. インストーラを起動すると、まずシリアル番号を入力するダイアログが表示されます。シリアル番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。




3. アクティベーションが始まります。




4. ライセンスのアクティベーションが完了すると、以下メッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックします。



- インターネットへ接続できないマシンの場合や ActivePDF 社のライセンス サーバーにアクセスできない場合は、“Error during activation : (12007) サーバー名またはアドレスは解決されませんでした” のメッセージが表示されます。オフラインでのアクティベーション方法については、『[ライセンス マネージャーご利用ガイド](#)』をご参照ください。
- [OK] ボタンをクリックして、製品のインストールを継続してください。
- Microsoft .NET run-time が古い場合、新しい .NET run-time がインストールされます。
- [Welcome] ダイアログが表示されたら、[Next] をクリックします。




- ライセンス規約を確認します。ライセンス規約に同意する場合は、[I agree to the terms of this license agreement] を選択し、[Next] ボタンをクリックします。ライセンス規約に同意できない場合は、インストールを中断してください。




10. インストールするエディションを選択します。DocConverter のコアコンポーネントのみインストールする場合は、[Standard] を選択します。Excel および Word のインストールなしで、Excel/Word ファイルから PDF への変換を可能にする V12 エンジンのプラグインを追加する場合は、[Enterprise] を選択します。

※ 製品版で Enterprise を使用する場合、追加費用が掛かります。




11. ユーザー情報を入力して、[Next] ボタンをクリックします。
12. インストール先のディレクトリを確認して、[Next] ボタンをクリックします。
13. ショートカットのインストールに関する画面が表示されます。ショートカットの場所とユーザーを選択して、[Next] ボタンをクリックします。
14. インストール情報を確認して、[Next] ボタンをクリックします。インストールが開始され、進捗状況が表示されます。
15. 次に、DocConverter が Microsoft Office アプリケーションを起動するために必要なユーザーアカウントの情報を入力し、[OK] ボタンをクリックします。


DocConverter を適切に実行するには、Administrator 権限が必要になります。ここでは Administrator 権限を持つユーザー アカウントのユーザー名とパスワードを入力してください。



16. 外部アプリケーションの認証画面が表示されます。[Continue] ボタンをクリックすると、[Applications to be Verified] の一覧に表示されているアプリケーションが順に起動します。




17. アプリケーションが起動したら、起動したアプリケーションを終了します。
18. 外部アプリケーションの認証が終わると、DocConverter のインストール画面に戻ります。
19. 次に、LibreOffice をインストールします。LibreOffice は、OpenOffice から派生したオフィスソフトウェアで、DocConverter の Default プロセッサを使用した変換処理で必要になります。[Next] ボタンをクリックして、インストールを開始します。LibreOffice のダウンロードとインストールには、数分かかります。



20. LibreOffice のインストール後、LibreOffice コンバーターの初期化を行います。[OK] ボタンをクリックします。

21. インストールが完了すると、下記のダイアログが表示されます。[Finish] ボタンをクリックしてインストール処理を完了します。



22. 次に、License Manager のインストールを促すメッセージが表示されますので、[はい] をクリックして、License Manager をインストールします。
23. License Manager のインストールが終了すると、製品のインストールは完了です。

4. ActivePDF DocConverter を使って PDF へ変換するには

監視フォルダを使った変換

ActivePDF DocConverter をインストールすると、デスクトップに "ActivePDF WatchFolder" という名前のデフォルトの監視フォルダへのショートカットが作成されます。このフォルダ内の "Input" フォルダに変換対象のファイルを配置すると自動的に PDF への変換が行われ、PDF は "Output" フォルダに出力されます。

監視フォルダの設定は、ActivePDF Configuration Manager で行います。ActivePDF Configuration Manager は、デスクトップに作成されるショートカットをダブルクリックするか、Windows の [スタート] ボタンから [すべてのプログラム] - [activePDF] - [activePDF Configuration Manager] を選択すると起動します。

ActivePDF Configuration Manager で可能な設定項目については、「[ActivePDF DocConverter API Reference](#) (英語)」をご参照ください。

API を使った変換

以下のページで ActivePDF DocConverter のサンプル コードが紹介されていますので、ご活用ください。このページの左側のメニューから項目を選択すると、C#、VB.NET、ASP、VBS などのサンプル コードをご覧いただけます。

ActivePDF Examples site

<http://examples.activepdf.com/DocConverter/>

ActivePDF DocConverter のメソッドおよびプロパティの詳細は、「[ActivePDF DocConverter API Reference \(英語\)](#)」をご参照ください。

5. 製品のアンインストール

製品をアンインストールする場合は、Windows の [スタート] ボタンから [すべてのプログラム] – [activePDF] – [DocConverter] – [Uninstall DocConverter] を選択して、ウィザードを実行してください。または、Windows の [プログラムと機能] の一覧からプログラムを選択してアンインストールを行ってください。

【重要】

製品を別のマシンへ移行する場合や、OS の再インストール、ハードディスクの交換を行う場合は、初めに登録した製品ライセンスを解除してください。ライセンスの移行方法については、『[ライセンス マネージャーご利用ガイド](#)』をご参照ください。

6. ActivePDF DocConverter 関連ドキュメント

ActivePDF DocConverter API Reference (英語)

http://documentation.activepdf.com/DocConverter/DocConverter_API/index.htm

ActivePDF DocConverter サンプル コード (英語)

<http://examples.activepdf.com/DocConverter/>

ActivePDF DocConverter ナレッジベース (英語)

<https://www.activepdf.com/support/knowledgebase/docconverter>

ActivePDF License Manager 2013 リファレンス (英語)

http://documentation.activepdf.com/License_Manager/Default.htm

7. テクニカル サポート

本テクニカル サポートは、E メールベースでの提供となっております。テクニカル サポートへのご依頼は、以下の専用フォームより受け付けており、受け付け順で対応させていただいております。

- 製品のテクニカル サポートについて

<http://www.xlsoft.com/jp/products/activepdf/support.html>

- お問い合わせフォーム

https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html

お問い合わせ先:

エクセルソフト株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F

Tel: 03-5440-7875 Fax: 03-5440-7876

営業部: xlsoftkk@xlsoft.com

Copyright © 1998-2018 XLsoft Corporation. 掲載記事の無断転載を禁じます。